

080 – Mezinárodní desetinné třídění (o)

První indikátor

Typ vydání

- # Informace není dostupná
- 0 Úplné vydání
- 1 Zkrácené vydání

Druhý indikátor

Nedefinován

- # Nedefinován

Podpole

\$a Klasifikační znak MDT (NO)

\$b Číslo jednotky (NO)

\$x Pomocný znak (O)

\$2 Vydání (NO)

\$6 Propojení polí v jiném písmu (NO)

\$8 Propojení souvisejících polí (O)

DEFINICE A POUŽITÍ POLE

Notace převzata z Mezinárodního desetinného třídění.

SPECIFIKACE INDIKÁTORŮ A PODPOLÍ

■ INDIKÁTORY

První indikátor – Typ vydání

Určuje, zda je klasifikační znak z úplného nebo zkráceného vydání klasifikačních tabulek. Aktuální číslo vydání je uvedeno v podpoli \$2.

- Informace není dostupná

0 - Úplné vydání

Klasifikační znak je z úplného vydání.

1 - Zkrácené vydání

Klasifikační znak je ze zkráceného vydání.

Druhý indikátor - Nedefinován

Nedefinován a obsahuje mezeru (#).

■ PODPOLE

\$a – Klasifikační znak MDT

080 ##\$a001.81\$2[vydání]

080 ##\$a971.1/.2

080 ##\$a631.321:631.411.3\$2[vydání]

080

\$b – Číslo jednotky

Číslo jednotky jako součást znaku MDT. Číslo jednotky je Cutter, datum, termín, atd. doplněné do klasifikačního znaku za účelem odlišení jednotek, kterým byl přidělen stejný klasifikační znak MDT.

\$x - Pomocný znak

Podpole \$x obsahuje pomocný znak, číslici, která zpřesňuje obsah vyjádřený hlavním znakem v podpoli \$a. Pomocné znaky např. pro formu (např. slovníky, atd.) se uvádějí po hlavním znaku, zpravidla je předchází a/nebo uzavírá pomocná interpunkce (kulaté či hranaté závorky, apostrof, spojovník, atd.).

080 ##\$a821.113.1\$x(494)\$2[vydání]

080 ##\$a94\$x(474)\$x"19"\$x(075)\$2[vydání]

\$2 - Vydání

Číslo vydání, datum nebo jiný text, který označuje vydání MDT použité v klasifikačním znaku.

080 ##\$a82:111.852\$21993

080 ##\$a821.113.4-14\$21998

\$6 – Propojení polí v jiném písmu

\$8 – Propojení souvisejících polí

Viz popis těchto podpolí v Příloze A.
